



15.07.2025

Quick Guide

Token Unseal Wizard – LRAO: Entsiegelung von prestaged Smartcard (Ausstellung via RIO, Anleitung für die Endkunden)

Status: Freigegeben

V2.0




Nachdem die Zertifikatsempfänger/User im RIO-Prozess sowohl ihre persönliche prestaged Smartcard wie auch das Unseal Dokument erhalten haben können sie ihre Smartcard entsiegeln. Dazu müssen sie eine Arbeitsstation aufsuchen, die sich am besten im Bundesnetz befindet, über zwei Kartenleser verfügt und an der sich bereits eine andere Person angemeldet hat.

Nach dem Starten des Token Unseal Wizard wird die zu entsiegelnde Smartcard in den zweiten Leser eingeführt. Nach der Eingabe der auf dem Unseal-Dokument aufgeführten eTicket-Nummer sucht der Wizard die Karten- und Zertifikatsdaten auf dem zentralen System. Die Zertifikatsempfänger/Enduser werden aufgefordert, ihre persönliche PIN und die Revokationsphrase (Frage und Antwort) einzugeben.

Daraufhin werden vom Wizard die Zertifikate auf die Karte hochgeladen, die Revokationsphrasen zentral gespeichert und die Smartcard mit der persönlichen PIN der Zertifikatsempfänger gesichert. Die Karte ist nun aktiviert und voll funktionsfähig.


Ein [Lernvideo](#) und die [Prozessbeschreibung](#) finden Sie auf unserer [PKI Homepage](#).

Starten Sie den «Token Unseal Wizard» und klicken Sie auf «Weiter».




Führen Sie die Smartcard in den Kartenleser ein. Ihre Smartcard sollte automatisch erkannt werden.

Fahren Sie mit «Weiter» fort.




Den Aktivierungscode erhalten Sie von Ihrem LRAO. Dieser wird für den nächsten Schritt benötigt.



Geben Sie den Aktivierungscode (eTicket Nummer), den Sie per eingeschriebenen Brief, per verschlüsselter E-Mail, SMS oder per Telefon direkt erhalten haben, in die Felder ein.

Klicken Sie danach auf «Weiter».



Sie müssen die PIN für die Smartcard eingeben. Dabei werden die [PIN-Regeln](#) eingeblendet.

In der gleichen Maske muss ebenso die Revokationsphrase eingetragen werden. Die Informationen der [Revokationsphrasen](#) sollten so gewählt werden, dass sie einerseits von Drittpersonen nicht abgeleitet oder leicht erraten werden können und Ihnen andererseits so vertraut sind, dass sie die Frage immer ohne Probleme und zweifelsfrei beantworten können.

Klicken Sie danach auf «Weiter».

The screenshot shows the 'Smartcard Unseal' application window. The title bar reads 'Smartcard Unseal - 1.13.2.16749'. The window has a header with the Swiss flag and the text 'Schweizerische Eidgenossenschaft', 'Confédération suisse', 'Confederazione Svizzera', and 'Confederaziun svizra'. Below this, it says 'Smartcard Unseal' and 'Smartcard Unseal Application'. A progress bar at the top shows four steps: 1. Smartcard auswählen, 2. Aktivierungscode, 3. Smartcard entsiegeln (current step), and 4. Beenden. The main content area is titled 'Smartcard Informationen' and shows 'Label: Swiss Government PKI, Smartcardseriennummer: DF208108AF439031'. Below this, there are fields for 'Smartcard PIN' (masked with asterisks) and 'PIN bestätigen' (also masked), both with green checkmarks indicating successful entry. A section titled 'PIN-Anforderungen:' lists rules: '- min. 6, max. 14 Zeichen', '- rein numerisch oder Buchstabenkombination mit mindestens einer Ziffer (keine Trivalkombinationen)', '- keine Zeichen, die mehr als 3 Mal wiederholt werden', '- nicht mehr als 3 verschiedene Zeichen werden wiederholt', and '- keine Sequenzen von mehr als 3 Zeichen Länge'. There are also fields for 'Frage' (Question) and 'Antwort' (Answer), with 'Antwort' containing 'Geburtsort'. At the bottom, there is a 'Status' section with the text 'Vervollständigen Sie die Informationen' and two buttons: '< Zurück' and 'Weiter >'. The 'Weiter >' button is highlighted in blue.

Schliessen Sie den Wizard mit dem Button «Abschliessen».

The screenshot shows the 'Smartcard Unseal' application window at the 'Beenden' step. The title bar and header are the same as in the previous screenshot. The progress bar now shows the fourth step, 'Beenden', as the active step. The main content area is mostly empty, with a large green checkmark and the text 'Ihre Smartcard ist entsiegelt.' (Your smartcard is unsealed.) in the center. At the bottom right, there is a button labeled 'Abschließen' (Close/Finish).