



13.02.2025

Guide rapide

Révocation des certificats (prestaged) de classe B (Revoke Wizard)

Statut : publié




V2.0






Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les certificats et les cartes à puce doivent être invalidés, notamment la perte ou le vol de la carte à puce, le départ de l'employé, la suspicion d'abus. Les motifs de révocation sont énumérés de manière exhaustive dans les directives d'enregistrement. Une demande de révocation peut être faite par la personne titulaire du certificat elle-même, par son supérieur hiérarchique, par les RH ou par l'officier LRA (LRAO). **La demande de révocation doit toujours être adressée au LRAO.** Après avoir examiné la demande de révocation, le LRAO lance le « Revokation Wizard » et sélectionne la carte à puce à révoquer. La personne requérante et le motif doivent alors être saisis. Le LRAO initie ensuite la révocation dans le système.

Tous les certificats de la carte à puce sont révoqués et la carte à puce elle-même est révoquée. Les certificats révoqués sont répertoriés comme non valides sur la CRL (**C**ertificate **R**evocation **L**ist).

1 Révocation des certificats de type prestaged

Lancez l'assistant Revoke Wizard et connectez-vous avec votre carte de LRA-Officer. Vous ne pouvez révoquer des cartes à puce que si vous êtes autorisé à utiliser la Runtime Policy correspondante.	
Cliquez sur «Suivant».	
Remplissez l'un des champs nécessaires (S/N, nom ou E-Mail) de la carte que vous souhaitez et lancez la recherche.	

S'il y a plusieurs personnes, sélectionnez la personne souhaitée et cliquez sur « Suivant ».	
Identifiez la personne (par exemple avec la phrase de révocation affichée) et confirmez l'identification. Ce n'est qu'ensuite que vous pouvez cliquer sur « Suivant ».	
Dans la première partie, sélectionnez la personne qui fait la demande (qui a demandé la révocation ?). Dans la deuxième partie, indiquez les raisons de la révocation. Cliquez sur « Révoquer ».	

La commande a été exécutée.

Réviser la carte à puce suivante ou fermer l'application.

La personne détenant le certificat reçoit une information de révocation par e-mail.

